# Servereinstellungen in Outlook für IMAP

### Schritt 1 - Auf Datei klicken



#### Schritt 2 - Konto- und Servereinstellungen aufrufen

- 1. Im Auswahlmenü oben können Sie nun auswählen, für welches Mailkonto Sie die Einstellungen überprüfen möchten.
- 2. Rufen Sie die Kontoeinstellungen auf.
- 3. Nun erscheint ein Auswahlmenü. Klicken Sie darin auf Servereinstellungen



# Schritt 3 - Einstellungen für eingehende E-Mail überprüfen

Die Einstellungen für eingehende E-Mail sollten wie folgt lauten:

- Benutzername: Ihre vollständige E-Mail-Adresse
- **Passwort:** das E-Mail-Passwort, mit dem Sie sich in Webmail anmelden
- Server: frankencom-x.vautronserver.de (X= entweder 1 oder 4)
- **Port:** 993
- Verschlüsselung: SSL/TLS

Haben Sie die Einstellungen korrekt getätigt, klicken Sie auf **Ausgehende E-Mail**, um fortzufahren.

$\bigcirc$			Posteringsog - Outlook	7 – 0 X
Informationen	Kontoinforn	nationen		
Offnen und Exportieren Speichern unter Anlagen speichern Drucken	POP/SMTP + Korito hinzufügen	Kontoeinstellungen Anden der Einstellungen für dieses Korste oder Einrichten weberter Verhindungen.	Jetz bei Benutzename die E-Maladesse eingeben Bei Kennwort geben Sie An Prasswort ein Bei Server geben Sie den Server ein, den wir ihnen ver E-Mal zugesendet haben	
Office- Konto Feedback Optionen Add-Ins -	Check Saw Check Ange Saw Check Ange Saw Checked Postfacheinstellungen Weiter Saw Checked Saw Checked Saw Checked Postfacheinstellungen Weiter Saw Checked	POP-Kontoeinstellungen		
Beenden	Benachrichtigungen verwalten	Akualiseungen errefniger, verm Demente hirologifugt, geändet oder enternt werden.	© Sylver rotouder eine venchkande (SKJ/LIS) ☐ Einessetautbendhumung (SK) einedelich Ausgebende E-Mall ↓ Vietar	
	🐂 🧣 💶 🧔 🖷	🔤 😋 🥥 🧕 🖻		Marketing <sup>20</sup> ^ d× <sup>14:05</sup> 16.07.2020

## Schritt 4 - Einstellungen für ausgehende E-Mail überprüfen

Die Einstellungen für ausgehende E-Mail sollten wie folgt lauten:

- Server: frankencom-x.vautronserver.de (X= entweder 1 oder 4)
- **Port:** 465
- Verschlüsselung: SSL/TLS
- Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA): Nein
- **Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung:** Ja; gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Haben Sie die Einstellungen korrekt getätigt, klicken Sie auf **Weiter**.



Schritt 5 - Fertig